

# PDV

- Configuração do TEF

# Configuração do TEF

## Ema Integrador - Configuração do TEF

- Configuração do TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) no Ema Integrador

## Cadastrar o TEF no Ema INT

- Menu Principal
  - Arquivo
  - Periféricos
  - TEFs
  - Novo(F2)
- Nome do TEF (geralmente informado como PIN PAD)
- Tipo (geralmente é do tipo "Discado", confirmar com o técnico responsável pela instalação)

## Vincular o TEF no cadastro do Caixa no Ema INT

- Menu Principal
  - Arquivo
  - Configurar Máquinas
- Selecionar a Máquina cadastrada e clicar em "Visualizar"(F3)
- Após a tela de edição da Máquina aparecer, selecionar a aba "Caixa"
- Informar o código do TEF cadastrado anteriormente no campo "TEF"

## Configurar os diretórios do software TEF\_Dial no Ema INT

- Menu Principal
  - Arquivo
  - Parâmetros
  - TEF
- Definir as seguintes informações:
- Quant. vias TEF (quantidade de vias que serão impressas no ECF, geralmente são duas, uma para o cliente e outra para a empresa)
- Pasta resposta TEF (Caixa) = C:\TEF\_Dial\Resp
- Pasta envia TEF (Caixa) = C:\TEF\_Dial\Req
- Pasta status TEF (Caixa) = C:\TEF\_Dial
- Pasta gerenciador TEF (Caixa) = C:\TEF\_Dial
- Nº de Parcelas (Verificar com o cliente)

## Observações

O software TEF Administrador (TEF\_Dial) deve ser instalado e configurado pelo técnico responsável pela automação comercial da empresa.

Este software realiza a comunicação com a operadora de cartão, ele ficará disponível para o usuário concluir a venda no Ema PDV, quando o usuário informar o Método de Pagamento (É obrigatório o "Tipo" do Método de Pagamento estar configurado como "Cartão" no Contas ERP, caso contrário o software TEF Administrador não será carregado automaticamente após a inserção do Método no Ema PDV).

Para concluir a configuração do TEF é necessário exportar as configurações para a estação, no Ema INT.