

Configuração do TEF

Ema Integrador - Configuração do TEF

- Configuração do TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) no Ema Integrador

Cadastrar o TEF no Ema INT

- Menu Principal
 - Arquivo
 - Periféricos
 - TEFs
 - Novo(F2)
- Nome do TEF (geralmente informado como PIN PAD)
- Tipo (geralmente é do tipo "Discado", confirmar com o técnico responsável pela instalação)

Vincular o TEF no cadastro do Caixa no Ema INT

- Menu Principal
 - Arquivo
 - Configurar Máquinas
- Selecionar a Máquina cadastrada e clicar em "Visualizar"(F3)
- Após a tela de edição da Máquina aparecer, selecionar a aba "Caixa"
- Informar o código do TEF cadastrado anteriormente no campo "TEF"

Configurar os diretórios do software TEF_Dial no Ema INT

- Menu Principal
 - Arquivo
 - Parâmetros
 - TEF
- Definir as seguintes informações:
- Quant. vias TEF (quantidade de vias que serão impressas no ECF, geralmente são duas, uma para o cliente e outra para a empresa)
- Pasta resposta TEF (Caixa) = C:\TEF_Dial\Resp
- Pasta envia TEF (Caixa) = C:\TEF_Dial\Req
- Pasta status TEF (Caixa) = C:\TEF_Dial
- Pasta gerenciador TEF (Caixa) = C:\TEF_Dial
- Nº de Parcelas (Verificar com o cliente)

Observações

O software TEF Administrador (TEF_Dial) deve ser instalado e configurado pelo técnico responsável pela automação comercial da empresa.

Este software realiza a comunicação com a operadora de cartão, ele ficará disponível para o usuário concluir a venda no Ema PDV, quando o usuário informar o Método de Pagamento (É obrigatório o "Tipo" do Método de Pagamento estar configurado como "Cartão" no Contas ERP, caso contrário o software TEF Administrador não será carregado automaticamente após a inserção do Método no Ema PDV).

Para concluir a configuração do TEF é necessário exportar as configurações para a estação, no Ema INT.

Revisão #7

Criado 20 June 2022 17:38:08 por Nicolly Andrielly

Atualizado 9 April 2025 12:47:06 por Felipe Gulert Rodrigues